

## Instructie gebruik GPS routes van de Garmin-site

De routes van GoXchange zijn opgeslagen als gpx-bestanden. Dit bestandsformaat is een zogenaamd uitwisselingsformaat en kan door vele gps-apparaten worden gelezen. Dat geldt zeker voor de Garmin apparaten en het kaartprogramma Mapsource.

Deze instructie heeft betrekking op het installeren van de routes op een Garmin gps.

Om de routes van GoXchange te gebruiken op je gps-apparaat moet je het volgende doen:

1. Allereerst is van belang te weten of je een Garmin hebt die vanuit je computer, bijvoorbeeld met Windows Verkenner, toegankelijk is als aparte schijf. Sluit daartoe je Garmin aan op je computer. Afhankelijk van het apparaat dat je hebt, verschijnt nu in Windows Verkenner de naam GARMIN met daarachter een letter van het station (bijvoorbeeld: GARMIN(E:)). Dit geldt in ieder geval voor de Edges 605 en 705, maar ook voor de Colorado. Is dat het geval, gaan dan door naar 2. Is dat niet zo, ga dan door naar 3.
2. *Je Garmin wordt herkend door Windows Verkenner:*
  - a. Klik in het venster met de beschrijving van de route op **download route**
  - b. Klik vervolgens op **save**
  - c. Kies in het dialoogscherm voor GARMIN en vervolgens voor de map \GARMIN\GPX
  - d. Sla het bestand op als gpx bestand  
Let op: het bestand is nu direct op de Garmin geplaatst en staat nu dus niet op je computer.
  - e. Volg nu de instructies voor het activeren van de route in je gps. Raadpleeg daarvoor de handleiding die bij je apparaat hoort.
3. *Je Garmin wordt niet herkend in Windows Verkenner:*
  - a. Als je Mapsource op je computer hebt geïnstalleerd, zal na het aanzetten van het apparaat automatisch Mapsource worden gestart.
  - b. Klik in het venster met de beschrijving van de route op **download route**
  - c. Klik vervolgens op **save**
  - d. Kies in het dialoogscherm voor een locatie op je computer waar je het bestand wilt opslaan
  - e. Sla het bestand op als gpx bestand
  - f. Open vanuit Mapsource het bestand en zet de track over naar je Garmin. Zie daarvoor de instructies in de handleiding die bij je apparaat hoort.

Veel fietsplezier!

p.s.: deze fietsroutes zijn speciaal geschikt gemaakt voor de Edges 605 en 705. Om optimaal te kunnen navigeren op deze Edges, bevatten deze bestanden relatief weinig trackpoints.